移调乐器速查表

读分谱时查实音，写分谱时查记谱音。C4 表示中央 C。

01 音高与八度

按现代常用记谱法查表。下列 F 调圆号示例采用高音谱号。

乐器	记谱 C4 的实音	要奏出实音 C4，写	实音转记谱音
C 调长笛 / 小提琴	C4	C4	原音高
降 B 调单簧管 / 小号	B♭3	D4	上移大二度
A 调单簧管	A3	E♭4	上移小三度
降 E 调中音萨克斯	E♭3	A4	上移大六度
降 B 调次中音萨克斯	B♭2	D5	上移大九度
F 调圆号	F3	G4	上移纯五度
低音提琴 / 吉他	C3	C5	上移一个八度

02 从实音调查分谱调

各行均为大调。从左列找到实音调，向右查相应乐器的分谱调。

实音调	降 B 调声部	A 调单簧管	降 E 调中音萨克斯	F 调圆号
C	D	E♭	A	G
F	G	A♭	D	C
B♭	C	D♭	G	F
E♭	F	G♭	C	B♭
A♭	B♭	C♭	F	E♭
G	A	B♭	E	D
D	E	F	B	A

用定音音高校对

要奏出实音 B♭3，降 B 调小号读 C4，降 B 调次中音萨克斯读 C5。

演奏实音降 B 大调时，两份分谱都写 C 大调。记谱音所在的八度取决于乐器。

参考资料：C. F. Leinberger，《Instrument Transpositions for Musical Analysis》，UTEP。